# 4. 直線

#### 【概要】

直線を作成します。3D パーツ上に直線を作成する、もしくはスケッチャににおいて、平面定義をすることが難しいときに、この機能を使用します。点、曲線と面間に直線を描くことができます。

#### 【メニュー】 曲線(C) ■ スケッチャ △ 複合曲線 占 \ 直線 0円 スプライン 8 6th ○ 面交線 りルエット ≅ 面曲線 延長 ₩ 投影 中間曲線 m **多** オフセット 角処理 □ 2D境界 A 7+x1 **%** 分割 Se NA グライヤー結合/結合解除

## 【パラメータ】

①. 2点 指定した点間に直線または連続線を作成します。

②. 2曲線 2つの曲線/稜線間に(各線に垂直または接する)直線

を作成します。

③. 曲線/面への点 選択された点と直交または接線で開始して、選択された

曲線/稜線への直線を作成します。

④. 曲線/面からの点 指定された長さ、垂線または接線で曲線、稜線または

面上の点から開始して、指定された曲線、稜線または

面に直線を作成します。

⑤. 曲線に接する 選択点から片側/両側に矢印の方向で選択された曲線に

接するように作成されます。


⑥. 方向による 指定された点から、指定した長さと方向の直線を作成

します。

## 【操作手順】

## 5ッキー 修正

- ①「直線」をクリックします。
- ② フィーチャガイドとパラメータが表示されます。



③パラメータを設定します。



パラメータについては、Help の「CimatronE アプリケーション」- 「パーツ」 - 「曲線 (ワイヤーフレーム)機能」- 「直線」を参照してください。

