

STATION Version10.1

- インストール手順書 -

(株)セイロジャパン

技術センター

2000 年 2 月

## 目 次

(1)	Ver10.1 のインストール	-1-
(2)	Ver10.0 以前からお使いのお客様へ	-7-
(3)	キーコードの変更・更新方法	-9-
(4)	Ver9 の設定の引継ぎ	-10-
(5)	旧バージョンの削除方法	
	Ver8.0x の削除方法について	-14-
	Ver9.x の削除方法について	-15-
	Ver10.0 の削除方法について	-16-

付録 cim90pr.bat の編集方法

## (1) Ver 10.1 のインストール

インストールは **administrator** で行います。

ログオン時に **administrator** とユーザー名を入力し、ログオンします。

**Administrator** では、全てのシステム情報の設定変更が可能ですので、ご注意ください。

また OS は、**WindowsNT4.0** であることを前提としています。

STATION をインストールするハードディスクの空き容量は 200M バイト以上必要です。  
システムの運用上、500M バイト以上確保してください。

エクスプローラでインストールするドライブを ボタンでクリックし、プロパティを選択すると、ハードディスクの空き容量が確認できます。容量が不足している場合は、必要な容量を確保してからインストールしてください。


ハードディスクの空き容量を確認



Ver10.1 の CD-ROM をドライブに挿入し、中にある Phi101 フォルダを開きます。


注意！：インストールを行いますので、他のアプリケーション（表計算ソフト、ワープロソフトなど）は終了しておきます。

CD-ROM の中にある phi101 をダブルクリック



Setup.exe を起動してインストールをはじめます

Setup.exe を  
ダブルクリックする



〔ようこそ〕ダイアログが表示されます


[次へ>]で進む



〔 STATION セットアップ 〕ダイアログが表示されます。

〔 標準 〕モジュールをインストールします

〔標準〕をクリックする



〔 セットアップ情報 〕ダイアログが表示されます。

下絵は入力例です。入力の詳細は、次ページを参照ください。

セットアップ情報

セットアップに必要な情報を設定してください。

ユーザ情報

名前／会社名 user support

キーコード 6,45036457,60757489,124368505,10985387,12305904,35469179

CATIAキーコード

ディレクトリ情報

インストール C:\Phi101 変更

一時作業域 C:\Work101 変更

PFMデータ %HOMEDRIVE%\%HOMEPATH% 変更

必要: 200Mb 空き: 533Mb

< 戻る 次へ > キャンセル

顧客情報（R27°など  
に付属）にある  
キーコードを入力

設定入力例

必要事項を入力し [次へ>]をクリック

## セットアップ情報の入力にあたって

名前 / 会社名	名前と会社名を入力してください
キーコード	お客様固有のキーコードを入力します。( CD-ROM またはハブ <sup>®</sup> に付属してきた「顧客情報」をご覧ください。 Ver10.1 のキーコードは Ver10.0 と同じですので今回は「顧客情報」は送付しておりません。) カンマで区切られた数字の羅列を正確に入力してください
インストール	インストール先を確認してください ( phi9x がある場合は、同じドライブを推奨) 例 c:¥phi91 があるとき c:¥phi10 1 と入力
一時作業域	インストール先を確認してください ( work9x がある場合は、同じドライブを推奨) 例 c:¥work91 があるとき c:¥work101 と入力


### **注意！：**

- ・ 必須情報入力欄に記述が入っていないと〔次へ＞〕のボタンが有効になりません (catia キーコードを除く)
- ・ キーコードの変更は、インストール後でも可能です (9 ページ参照)

〔環境設定項目〕ダイアログが表示されます

ここは OpenGL 起動させるショートカット、アセンブリ起動させるショートカットを作るかどうかを決定する項目です。必要なところにチェックを入れます。今回からは新たに共有フォルダへショートカットが作成されました。通常は全てチェックを入れて進んでください。


全てチェックし、次へ>]



〔登録フォルダの設定〕ダイアログが表示されます。

ここは、デスクトップやスタートメニューに並べるショートカットを選択、決定します。通常は全てにチェックを入れておきます。

全てチェックで  
[次へ>]をクリック



〔コピー開始の確認〕のダイアログが表示されます。先ほどまで選択した内容、つまりインストール情報を確認できます。訂正箇所があった場合は[戻る]を使います。

次へ > ]をクリック




するとインストールが始まり、CD-ROM Phi100 へプログラムがコピーされます。おおよそ 10 分程度でコピーが終わり、システムへの組み込みが行われます。

10 分程度のコピー



組み込み処理中



〔コンピュータ再起動〕のダイアログの表示  
インストールは完了しました。終了ボタンを押して再起動してください。

“はい”を選択、〔終了〕  
クリックで再起動する

