クイックインストールガイド

1. ライセンスファイルをコンピューター内にコピーする

① Cドライブにライセンスファイル用のフォルダーを作成 します。 (例 C:¥Cim_License)



② HASP (USBドングル) のID番号にあったライセンス ファイルを、FTPサーバーまたはライセンスCDから で作成したフォルダーにコピーします。




2. Cimatron 13をインストールする


インストールを始める前に、以下の内容をご確認ください。 ① Cimatron 13 DVDをドライブに挿入します。

- 管理者権限のあるユーザーでログインします。
- ・ユーザーアカウント制御を一番下まで下げます。
- 他のすべてのアプリケーションを終了します。
- ・セキュリティソフトを一時的に無効にします。

Cimatron 13のインストールは、HASP (USBドングル)を 取り外した状態で行ってください。

- ※ HASP (USBドングル) を接続したままインストール を行うと、正しく認識されない場合がありますので、 あらかじめご了承ください。
- Cimatronインストールメニューが表示されます。 [Cimatron] をクリックします。





③ ソフトウェア インストールメニューが表示されます。 Cimatronの右側にある [インストール] をクリックします。



「Cimatron 13.0 SP1 SetupのInstallShield Wizardへようこそ」ダイアログが表示されます。「次へ」をクリックします。



⑥ 「出力フォルダを入力」ダイアログが表示されます。 設定内容を確認し、[次へ]をクリックします。




⑧ インストールが開始されます。 インストールが完了するまで十数分程度かかります。




「InstallShield Wizardの完了」ダイアログが表示されます。「完了」をクリックします。




⑤ <u>使用許諾契約</u>を必ずお読みいただき、同意いただける場合は「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択し、[次へ]をクリックします。




⑦ 「インストール準備の完了」ダイアログが表示されます。 [インストール] をクリックします。



⑨ インストール完了後、「日本語化を実行しますか?」 と表示されます。[はい]をクリックします。




以上でCimatron 13のインストールは終了です。
 Cimatron 13 DVDをドライブから取り出します。




3. HASP (USBドングル) を接続する

① コンピューターのUSBポートにHASP (USBドングル) を接続します。



② しばらくすると、HASP (USBドングル) が認識され、 LED (赤いランプ) が点灯します。



もし、LED(赤いランプ)が点灯しない場合は、HASP (USBドングル)をコンピューターから一旦取り外し、 コンピューターを再起動してください。

コンピューター起動後、再度、HASP (USBドングル) を接続し、LED(赤いランプ)が点灯するか、確認して ください。

コンピューターを再起動しても、LED(赤いランプ)が 点灯しない場合は、別のUSBポートへの接続も試して みてください。

それでも上手くいかない場合は、弊社コールセンター までお問い合わせください。

4. ライセンスを設定する

① Windowsのスタートボタンから [Cimatron 13.0] ⇒ [Cimatron 13.0 コントロールパネル]を開きます。 次に、「ライセンス」セクションにある「ライセンス マネージャ」を実行します。



[…] をクリックし、1一①で作成したフォルダーを 選択します。ライセンスを認識すると、ライセンスの 内容がダイアログ内に表示されます。「設定保存」 (フロッピーディスクのアイコン) をクリックし、 [閉じる] で終了します。




※ Cimatron 13が起動するかどうか、ご確認ください。

5. サービスパックをインストールする

インストールを始める前に、以下の内容をご確認ください。 ① Optional DVD 5をドライブに挿入します。

- ・管理者権限のあるユーザーでログインします。
- ・ユーザーアカウント制御を一番下まで下げます。
- ・他のすべてのアプリケーションを終了します。
- ・セキュリティソフトを一時的に無効にします。

サービスパックのインストールは、HASP(USBドングル) を接続した状態で行っても問題ありません。



② Optional DVD 5インストールメニューが表示されます。



④ 各アップデートを順番にインストールします。 初めにサービスパック4用修正パッチ1(SP4P1)の 右側にある[インストール]をクリックします。



③ もし、インストールメニューが表示されない場合は、 エクスプローラーでDVDドライブ内を参照し、 「autorun」フォルダーにある「autdream.exe」を 実行してください。



⑤ 「Cimatron 13.0 SP4P1 SetupのInstallShield Wizard へようこそ」ダイアログが表示されます。 [次へ] をクリックします。



その後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。インストールの詳細な手順については、 Optional DVD 5インストールメニュー(左図)の左下にある[インストールガイドの参照]をクリックし、インストールガイドを参照してください。

サービスパック5 (SP5)、サービスパック6 (SP6) も同様の手順でインストールを行ってください。

6. 関連ソフトウェアをインストールする

以下のソフトウェアについては、このDVDを使用します。

- ➤ SuperBox (有償オプション)
- ライセンスサーバ (フローティングライセンス利用者のみ)
- ➤ Cimatronサイトマネージャ(IT管理者向け)
- ➤ Moldex3D eXplorer (有償オプション)



※詳細なインストール手順については、各インストール ガイドを参照してください。 以下のソフトウェアについては、このDVDを使用します。

- コーザープログラム
- ▶ 型設計用カタログ
- ➤ EgPost (有償オプション)
- MD/DD用パッチ
- ▶ 日本語ヘルプ
- > チュートリアル



※ 詳細なインストール手順については、インストール ガイドを参照してください。