

Windows10 2004、20H2 および 21H1 バージョンへの Cimatron13 および 14 のインストール方法

2021 年 1 月 27 日

(7 月 19 日 21H1 追記)

株式会社セイロジャパン

Cimatron 課サポートセンター

Windows10 2004、20H2 および 21H1 バージョンへ、Cimatron13.0 および 14.0 をインストールするとき、パソコンの状況により、HASP ドライバーインストール時に、エラーが起きる場合があります。そのため、Cimatron の起動不良や、Windows の起動不良になる場合があります。

以下に、Cimatron インストール時のエラー回避方法を紹介します。手順は、Cimatron13.0 で説明していますが、Cimatron14.0 でも共通です。


操作に不安がある場合は、リモートサポートでも支援が可能です。コールセンターまで連絡ください。

参考 Windows10 のバージョンの確認方法

Windows スタートを右クリックします。




「システム」を選択します。



Windows の仕様のバージョンを確認します。

2004、20H2 および 21H1 の場合は以下の作業を行ってください。



1. 操作概要

Cimatron インストール時に HASP ドライバーが所定のフォルダにコピーされます。その HASP ドライバーがインストール時に実行されるときにエラーが起きます。


インストール途中にその HASP ドライバーをエラーの起きないドライバーと差し替えます。

2. ハスプドライバーの準備

FAQ 添付ハスプドライバー(haspdinst.exe)を、デスクトップ上など、わかりやすい場所に保存します。

3. Cimatron のインストール開始

通常通り、Cimatron のインストール DVD からインストールを開始します。



4. インストール実行

インストールガイドに沿ってインストールを進めます。


(FAQ 添付 PDF 資料参照)

5. HASP ドライバーのコピー


インストールガイドの 7 ページ下段の、ファイルコピー進捗バー(※)が出てきたところにて、進捗バーが中央部付近になったところで、下記フォルダ内を確認します。(※バージョン 14 では、最初に速く進む進捗バーが出てくる場合がありますが、その次のゆっくり進む進捗バー時に作業してください)




C:\Program Files\3D Systems\Cimatron\13.0\Program



「haspdinst.exe」ファイルがあることを確認できたら、2. で用意したファイルを上書きコピーします。
いくつかメッセージが表示されますが、それぞれ選択し進めます。



ファイルの日付が新しいことを確認します。



6. インストールの継続

その後は通常通りインストールを進めます。