

Ci Cimatron® 14

クイックインストールガイド

C14008-02号

2019年11月

1. ライセンスファイルをコンピュータ内にコピーする

- ① Cドライブにライセンスファイル用のフォルダーを作成します。
(例 C:\Cim_License)



- ② HASP (USB Dongle) のID番号にあったライセンスファイルを、FTPサーバーまたはライセンスCDから①で作成したフォルダーにコピーします。



2. Cimatron 14をインストールする

インストールを始める前に、以下の内容をご確認ください。

- ・管理者権限のあるユーザーでログインします。
- ・ユーザーアカウント制御を1番下まで下げます。
- ・他のすべてのアプリケーションを終了します。
- ・セキュリティソフトを一時的に無効にします。
- ・HASP (USB Dongle) を取り外しておきます。


※ セキュリティソフトを無効にする方法が不明な場合は、システム管理者にご確認ください。

※ HASP (USB Dongle) を接続したままインストールを行うと、正しく認識されない場合がありますので、ご了承ください。


- ① Cimatron 14 DVDをドライブに挿入します。




- ② Cimatronインストールメニューが表示されます。
[Cimatron] をクリックします。




- ③ ソフトウェア インストールメニューが表示されます。
Cimatronの右側にある [インストール] をクリックします。




- ④ 「ようこそ」ダイアログが表示されます。[次へ] をクリックします。




- ⑤ 「使用許諾契約」の内容をよくお読みください。
同意いただける場合は「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択し、
[次へ] をクリックします。




- ⑥ 「情報収集」ダイアログが表示されます。
設定内容を確認し、[次へ] をクリックします。



- ⑦ 「インストール」ダイアログが表示されます。
[インストール] をクリックします。




- ⑧ インストールが開始されます。
インストールが完了するまで十数分程度かかります。




- ⑨ インストール完了後、「日本語化を実行しますか？」と表示されます。
[はい] をクリックします。



- ⑩ 「インストールの最終化」ダイアログが表示されます。
「完了」をクリックします。




- ⑪ 以上でCimatron 14のインストールは終了です。
Cimatron 14 DVDをドライブから取り出します。



3. HASP (USB Dongle) を接続する

- ① コンピューターのUSBポートにHASP (USB Dongle) を接続します。



- ② しばらくすると、HASP (USB Dongle) が認識され、LED (赤いランプ) が点灯します。



もし、LED (赤いランプ) が点灯しない場合は、HASP (USB Dongle) をコンピューターから一旦取り外し、コンピューターを再起動してください。

コンピューター起動後、再度HASP (USB Dongle) を接続し、LED (赤いランプ) が点灯するか、確認してください。

コンピューターを再起動しても、LED (赤いランプ) が点灯しない場合は、別のUSBポートへの接続も試してみてください。


それでもLED (赤いランプ) が点灯しない場合は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

4. ライセンスを設定する

- ① Windowsのスタートボタンから [Cimatron 14.0] ⇒ [Cimatron 14.0 コントロールパネル]を開きます。次に、「ライセンス」セクションにある「ライセンスマネージャ」を実行します。



- ② [...] をクリックし、1-①で作成したフォルダーを選択します。
ライセンスを認識すると、ライセンスの内容がダイアログ内に表示されます。
「設定保存」(フロッピーディスクのアイコン) をクリックし、[閉じる]で終了します。



※ Cimatron 14が起動するかどうか、ご確認ください。



5. 関連ソフトウェアをインストールする①

以下のソフトウェアについては、Cimatron 14 DVDを使用します。

- SuperBox (有償オプション)
- ライセンスサーバー (フローティングライセンス利用者のみ)
- Cimatronサイトマネージャー (IT管理者向け)
- KeyShot (有償オプション)
- Advanced Simulation for 3D Systems (有償オプション)

Cimatron 14 DVDをドライブに挿入すると、下図のようにインストールメニューが表示されます。

必要なメニューをクリックし、インストールを行ってください。(右記参照)



※ 詳細なインストール手順については、インストールガイドを参照してください。

<各ソフトウェアの収録場所>

Cimatron

➢ SuperBox

管理ツール

➢ ライセンスサーバー

➢ Cimatronサイトマネージャー

その他の製品

➢ Keyshot


➢ Advanced Simulation for 3D Systems

6. 関連ソフトウェアをインストールする②

以下のソフトウェアについては、Optional DVD 3 for Cimatron 14.0を使用します。

- SP3用修正パッチ1 (SP3P1)
- サービスパック6 (SP6)
- ユーザープログラム
- ユーザープログラム用キーコードインストーラー
- EgPost Rev4.40a (有償オプション)
- 型設計用カタログ (MD/DD)
- MD/DD用パッチ (英語)
- チュートリアル (英語)
- 講習テキスト

Optional DVD 3 for Cimatron 14.0をドライブに挿入すると、下図のようにインストールメニューが表示されます。
必要なメニューをクリックし、インストールを行ってください。



注)

講習テキストはインストールメニューに表示されません。
[参照] をクリックし、表示されるエクスプローラーから「TEXT」フォルダーを参照してください。

※ 詳細なインストール手順については、インストールガイドを参照してください。