Cimatron V13 バージョンアップ情報 CAD関係(オプション編①)

2017.2 (株)セイロジャパン

メッシュメニュー

■ 専用のメニューを用意

- ◆ 他のコマンドと兼用だったものを 専用化
 - メッシュ診断
 - 方向反転
 - メッシュを閉じる(全体)
 - メッシュを閉じる(部分)
 - ファセット追加/削除
 - 全体間引き
 - 部分間引き
 - メッシュコピー(メッシュ作成)

- 切取り/分割
- 統合
- メッシュ接合
- メッシュオフセット
- メッシュ要素倍率







開いたメッシュに対応

- 開いたメッシュでも単純化
- 開いたメッシュでもオフセット/シェル
- 開いたメッシュでも切取り/結合/分割

V12までは閉じたメッシュ にのみ実行可能だった。






■ メッシュギャップを閉じる

◆ 指定の開稜線のみを部分的に閉じる









- メッシュギャップを閉じる
 - ◆ 最小面積/スムーズ/平坦オプション








- ファセット(メッシュ)の追加と削除
 - ◆ 手動による作成/削除







■ メッシュ診断

◆ 要素のチェックと修復風に






- ボディ整合性解析による確認はV12と同様






■ メッシュ接合




■ オブジェクトをメッシュ化




■ メッシュ用切取り/分割





■ 点群操作

◆ 輪郭線による切り取り/分割




◆ 削除/コピー/移動



解析:偏差マップ

- 2つモデルの違いを距離カラーマップ表示
 - 増肉/減肉、増肉のみ、減肉のみ





ECOマネージャ/比較機能を実行中にも 偏差解析し、表示可能


◆ 結果を3DPDFへ出力可能



解析:偏差マップ

- 2つモデルの違いを距離カラーマップ表示
 - 増肉/減肉、増肉のみ、減肉のみ






◆ 結果を3DPDFへ出力可能

解析


- 肉厚解析
 - ◆ メッシュオブジェクトでも肉厚解析
 - STL Pro ライセンスがある場合



レンダリングモジュール

- KeyShot(Luxion社製)
 - ◆ モデルを受け渡して、KeyShot を起動










構造解析

■ SimWiseFEA(Design Simulation Technologies社製)

◆ 簡易構造解析







構造解析

- 簡易構造解析 SimWise
 - ◆ アセンブリ状態で、かつ動作解析も可能

